

¿Cómo hago una multivaloración? – General

Para poder realizar una multivaloración es necesario seleccionar, en primer lugar, la opción de "Aplicar zona de daños" dentro de la sección de Valoración del expediente, en la pestaña de Datos Administrativos.

The screenshot shows the 'Datos Administrativos' tab for a claim with ID 'Expediente PPM00000145'. The interface includes a sidebar with options like 'Datos expediente', 'Documentos', 'Fotos', 'Notas', 'Valoración', 'Resoluciones', and 'Comunicaciones'. The main content area shows 'Valoración desactualizada' with a 'Procesar Valoración' button. Key fields include: 'Nº valoración' (66776), 'Referencia' (9887), 'Aplicar zona de daños' (checked), 'Aplicar franquicia' (unchecked), 'Precio chapa' (45.00), 'Precio mecánica' (45.00), and 'Precio pintura' (40.00). There is also an 'Observaciones' field and a download icon at the bottom right.

Una vez que se ha marcado esta opción, en la pestaña de Captura de daños se mostrará un nuevo icono para gestionar las diferentes zonas a valorar, y junto a cada pieza seleccionada y se incluirá un campo editable para indicar la zona a la que pertenece, estando cumplimentada por defecto con la zona 1.

A la hora de añadir una nueva zona, hay que tener en cuenta que la app validará automáticamente que solo se añadan zonas en un orden creciente secuencial, o que se marque la pieza como perteneciente a una zona ya indicada. De esta forma, si se parte de que todas las piezas pertenecen a la zona 1, al editar la zona de una de las piezas, solo se podrá asignar la zona 1 o 2. En caso de ya existir las zonas 1, 2 y 3, al modificar la zona de la pieza, se permitirá indicar que pertenece a la zona 1, 2, 3 o 4.

Plataforma Peritos

¿Cómo hago una multivaloración? – General

En caso de eliminar alguna de las zonas, si no se mantiene una correlación correcta de zonas en la asignación (por ejemplo, se eliminan todas las piezas de la zonas 2 y solo quedan piezas de la zona 1 y 3), al intentar procesar la valoración la app alertará de que las zonas introducidas son incorrectas, siendo necesario modificar la asignación de piezas a dichas zonas.

Pulsando sobre el icono de gestión de la multivaloración, aparecerán automáticamente todas las zonas añadidas manualmente en la gestión de las piezas, y para cada zona se podrá indicar si aplica la franquicia y si procede la reparación. Hay que tener en cuenta que para la zona 1 siempre estará marcado por defecto que procede la reparación, no siendo posible eliminar esta opción.

The screenshot shows the 'Multivaloración' modal with the following data:

Número Impacto	Reparación	Franquicia
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Below the modal, the 'PARABRISAS' section is visible with the following fields:

Precio	Descuento	Zona
-	-	2

Al procesar la valoración, dentro de los resultados, existirá una sección de información referente a la multivaloración, donde se muestran los resultados en función de la zona seleccionada.

Para eliminar la multivaloración, solo es necesario desmarcar la opción de "Aplicar zona de daños", y procesar de nuevo la valoración.